

## Orr-garat mintavétel kivitelezése koronavírus PCR vizsgálatához

- A mintavétel előtt lehetőleg 3-4 órával a beteg ne egyen, igyon semmit. A legalkalmasabb a reggeli étkezés (beleértve az ivást is) előtt levett minta.
- A mintavételezést frissen kibontott, steril, száraz mintavevő pálcával kell végezni.
- A mintavevő pálcát **NEM szabad a mintavétel előtt belemártani a VTM oldatba**, mivel az antibiotikumot és antimycoticumot tartalmaz.
- A csövön lévő etikett címkét olvashatóan kell kitölteni az azonosítás érdekében.
- A steril mintavevő pálcá segítségével nyálkahártya törletet kell venni a felső garat ívekről, a mintavétel közben a garatívre enyhe nyomást gyakorolva, hogy megfelelő mennyiségű sejtes elem kerüljön a pálcára. Ezután a garatpálcát bele kell mosni a vírus transzport médiumba (VTM) körülbelül 10 másodpercig tartó sodró-forgó mozdulattal. A másik mintavevő pálcával az orrnyálkahártya felszínéről kell törletet venni az orrsövénnel ellentétes oldalon, rotáló mozgást végezve. Ezután a mintavevő pálcát ugyanolyan módon kell belemosni a már előzőleg is használt csőbe.
- A mintavevő pálcákat a mintavétel után bele kell törni a VTM csőbe és abban benne kell hagyni.
- A VTM-et tartalmazó csövet a kupakkal szorosan lezárjuk.
- A mintavétel megfelelő, amennyiben a VTM-et a fény felé tartva, abban enyhe zavarosság (sejtek) láthatók.
- Egy betegről egy VTM mintavételi cső küldendő be a helyes adatokkal megfelelően kitöltött beküldő lappal együtt.

### Minta csomagolása:

A mintát kétszeres, légmentesen záródó csomagolásban, pl. 2 zárható, egymásba helyezett simítózáras polietilén tasak (nejlonzacskó) kell a Laboratóriumba eljuttatni. A belsőben nedvszívó réteggel – pl. papírvatta – körülvett mintatároló csövet, a külsőben a beküldőlapot kell elhelyezni.

A mintát tartalmazó csövet először bele kell tekerni papírvattába vagy más nedvszívó anyagba, majd behelyezni egy simítózáras zacskóba. A dolgozói szűrések esetén a munka felgyorsítása érdekében a belső zacskóba egyszerre max. 5 különböző minta helyezhető, a külső zacskóba pedig az ezeknek a mintáknak megfelelő vizsgálatkérő lapokat helyezték. A lehetséges kontamináció elkerülése miatt fontos, hogy a beküldőlap a külső simítózáras tasakban legyen és ne a mintatartó csövet is tartalmazó belső tasakban. TILOS a zacskók, vizsgálatkérők összekapcsolása, tűzőgéppel történő lezárása. Kérjük a zacskók zárásához, használjon ragasztószalagot.

### Mintatárolási és szállítási körülmények:

Mintatípus	Transzport medium	Szállítási körülmények	Megjegyzés
------------	-------------------	------------------------	------------

<b>Orr/torok törlet</b>	Vírus Transzport Medium (VTM)	+2-8°C-között	Az orr és torok törletet ugyanabba a VTM csőbe célszerű belemosni. Bakteriológiai vizsgálatra külön pálcát kell használni.
-------------------------	-------------------------------------	---------------	---

### **Eredményközlés**

A dolgozói szűrővizsgálat eredményeit telefonon nem áll módunkban közölni, kérjük, telefonálással ne zavarja a laboratórium munkáját.